

CONTENIDO

OBJETIVO	3
REQUERIMIENTOS	3
Conocimientos básicos	3
Darse de alta	3
PANEL DE CONTROL	4
DESCRIPCIÓN	5
INTEGRANDO SUS APLICACIONES	5
Consideraciones generales	5
ENVÍO DE SMS	
Respuesta	7
Respuestas de error	
CONSULTA DEL ESTADO DE LOS SMS	8
Respuesta	8
CONSULTA DE SALDO	9
Respuesta	9
CONTÁCTENOS	10

OBJETIVO

Este manual le enseñará a conectar sus aplicaciones informáticas con nuestra plataforma de envío de SMS a través de nuestra solución **MasSMS Gateway**

REQUERIMIENTOS

Conocimientos básicos

Para una completa comprensión de este manual y una rápida y fácil integración se requieren conocimientos en lenguajes de programación.

Darse de Alta

Para acceder a nuestro servicio es necesario contar con una cuenta en www.12text.com o www.textlatino.com, su alta/registro es totalmente gratuita.

Si ya posee una cuenta en cualquiera de nuestros sitios Web omita este paso, de lo contrario, siga las instrucciones para crearla:

- **Crear una cuenta:** Pulse el botón **“Registro”**. Se cargará una pantalla en la cual deberá escribir los datos para registrarse como cliente, allí usted podrá elegir su Cliente ID, nombre de usuario y contraseña, los cuales usará para conectarse mediante API. Recuerde leer cuidadosamente las indicaciones en pantalla

Los datos aquí solicitados son necesarios para utilizar nuestros servicios

Por favor elija

Empresa
 Autónomo
 Uso personal
 Otro

Nombre del cliente

Escriba el nombre del cliente

ID Cliente

Máximo 13 caracteres, no use espacios.

País

Nombre del contacto principal

Escriba el nombre del contacto principal.

Luego de llenar todos los campos solicitados haga clic en el botón **“Guardar”**

Contrato de licencia

He leído y acepto los términos y condiciones y el contrato de servicio.

Guardar

En caso de presentarse alguna inconsistencia se mostrará un mensaje en el dato que contiene el error:

▼ *Escriba un nombre válido*

Nombre del cliente

Escriba el nombre del cliente

▼ *ID no válido, el ID del cliente debe contener más de 2 caracteres.*

ID Cliente

Máximo 13 caracteres, no use espacios

Después de corregir los datos o si no se presentó ningún error, podrá acceder a su cuenta pulsando la opción **“Acceder”**



Ingrese a su nueva cuenta y desde la opción **“Mi cuenta”** sub-opción **“Mantenimiento de usuarios”** deberá crear al menos un usuario adicional para la integración API

PANEL DE CONTROL

Desde el panel de control podrá crear otros usuarios, visualizar el reporte de los SMS enviados, el saldo de su cuenta, enviar SMS manualmente o desde archivos Excel, csv u OpenOffice, etc.

El manual del usuario para el manejo del **“Panel de control”** lo podrá encontrar al ingresar a su cuenta en formato PDF

DESCRIPCIÓN

HTTP API es el sistema mediante el cual se consigue la comunicación entre los servidores de Marketext o MasSMS y el equipo de cómputo del cliente utilizando el protocolo HTTP ó HTTPS para el envío de SMS individuales o masivos

INTEGRANDO SUS APLICACIONES

Consideraciones Generales

- Nuestra API permite enviar solicitudes POST o GET
- Si su cuenta permite envío a múltiples países, los números de móvil de destino deben incluir el prefijo del país y **no deben incluir** el signo "+" o cualquier otro código de marcación (ejemplo: 00 o 010), ni ningún otro carácter que no corresponda al número del móvil
- Se debe suprimir el "0" para realizar envíos a países donde los números de móvil empiecen por este dígito. Por ejemplo, un número de móvil en Reino Unido 07901234567 se debe enviar así: 447901234567 (Recuerde que 44 es el código de país correspondiente a Reino Unido).
- Puede enviar el mismo SMS a varios móviles, basta con separar cada número de destino con una coma ","
- El parámetro que contiene el texto del SMS deberá ser enviado URL-encoded (los caracteres especiales como "&" y "/" son reemplazados por códigos) o de lo contrario, recibirá un error por parte del servidor, el SMS puede salir incompleto u obtener resultados no deseados.
- Si los operadores del país de destino lo permiten, se puede personalizar el SenderID (remitente) el cual debe contener entre 3 y 11 caracteres máximo. **No se permiten espacios**, el primer caracter no puede ser el numero "0" (cero), no puede contener letras con acentos ni caracteres de puntuación o especiales como ¿ ¡ < > ¡ \$ £ € * Tampoco se deben incluir caracteres del alfabeto griego
Los SMS enviados a través de operadores Colombianos NO permiten definir remitentes personalizados.

ENVÍO DE SMS

Para enviar SMS a la API usted deberá realizar una solicitud HTTP/HTTPS con el siguiente conjunto de parámetros:

Nombre del campo	Descripción
api_id	ID de cliente que registró en nuestra plataforma
user	Nombre de usuario que enviará los SMS, recuerde que usted puede tener cuantos usuarios desee
password	Contraseña que utiliza para acceder a su cuenta
to	Número(s) de móvil a los que enviará el SMS, recuerde que cada número debe contener el código internacional de país (ej: 3461234567, 44912345678, 57312345678) Para enviar SMS a varios móviles en un solo pedido debe separar los números de destino con coma ", ". Puede enviar el SMS a un máximo de 100 móviles en una sola solicitud
text	Texto del SMS que se envía. Recuerde: debe enviar el texto URL-encoded
senderid	(Opcional) Número de teléfono, nombre de la empresa o persona que envía y que aparecerá como remitente. Si se deja en blanco se enviará como remitente el valor registrado en el campo user Recuerde: Puede ser alfanumérico máximo 11caracteres
smstype	(Opcional) Tipo de entrega del SMS: "y" Envío normal (Valor por defecto) "p" Envío programado del SMS
date_delivery	Fecha para el envío programado, formato aaaa-mm-dd Este parámetro es obligatorio si se define smstype = "p"
time_delivery	Hora para envío programado, formato 24 horas hh:mm Este parámetro es obligatorio si se define smstype = "p"

Estos parámetros deberán ser enviados a la siguiente URL:

<http://www.linktosms.com/masssms/api/sendmsg.php>

Ejemplo:

http://www.linktosms.com/masssms/api/sendmsg.php?api_id=xxxx&user=xxxx&password=xxxx&to=44123456789,57300123456789&text=Testing%20SMS%20gateway

Respuesta a los envíos de SMS

La API retornará una cadena con la siguiente estructura:

movil1:msgid1,movil2:msgid2,movil3:msgid3,movil4:msgid4,etc.

Es decir, retornará movil:codigoRespuesta por cada móvil que usted haya enviado

- **Móvil:** Número de móvil al que envió el SMS
- **MsgID:** Código único con el que podrá identificar el SMS en nuestra plataforma para posterior uso, como consultar su status

Respuestas de error

En caso de existir algún error con su solicitud a continuación describimos los posibles mensajes de error:

Código del error	Descripción del error
101	No se ha recibido el parámetro API_ID
102	No se ha recibido el parámetro USER
103	No se ha recibido el parámetro PASSWORD
104	No se ha recibido el parámetro TO
105	No se ha recibido el parámetro TEXT
106	Remitente contiene más de 11 caracteres
107	Datos de acceso incorrectos
108	Producto no activo en su cuenta
109	ID de empresa inactivo, por favor contáctenos
110	Sin Saldo de envío
111	El envío supera la cantidad de 100 móviles permitidos

CONSULTAR EL ESTADO DE LOS SMS

Para consultar el estado de los SMS, deberá realizar una solicitud HTTP en la cual envíe el siguiente conjunto de parámetros:

Nombre del campo	Descripción
api_id	ID de cliente que registró en nuestra plataforma
user	Nombre de usuario con el que registró su cuenta
msgid	ID del SMS

Estos parámetros deberán ser enviados a la siguiente URL:

<http://www.linktosms.com/massms/api/query.php>

Ejemplo:

http://www.linktosms.com/massms/api/query.php?api_id=xxxx&user=xxxx&msgid=a9821bcf4500cc12be5423a2be65a7ed

Respuesta de consulta de estado de SMS

La API retornará una cadena con los siguientes datos.

- En caso de encontrar correctamente el ID:

STATUS:X donde X representa el código de estatus. Ver tabla:

Código	Estado
0	Enviado a la plataforma
1	Entregado al destinatario
2	Error al contactar el móvil
3	Número de móvil no válido
4	SMS Programado, en espera de ser enviado
5	Número de móvil bloqueado para entregas
6	Saldo insuficiente para envío de SMS
7	Destino no incluido en cobertura

- En caso de no encontrar el ID se generará el mensaje **NOTFOUND**

CONSULTA DE SALDO

Para consultar el estado de sus SMS usted deberá realizar una solicitud HTTP en la cual envíe el siguiente conjunto de parámetros:

Nombre del campo	Descripción
api_id	ID de cliente que registró en nuestra plataforma
user	Nombre de usuario con el que registró su cuenta

Estos parámetros deberán ser enviados a la siguiente URL:
<http://www.linktosms.com/massms/api/getbalance.php>

Ejemplo:

http://www.linktosms.com/massms/api/getbalance.php?api_id=xxxx&user=xxxx

Respuesta a la consulta de saldo

La API retornará una cadena con su saldo actual en puntos

CONTACTENOS

Tickets	http://www.markettext.com/support/index.php
Información	info@markettext.com info@masms.com
Soporte técnico	soporte@markettext.com soporte@massms.com
Ventas	compras@markettext.com compras@massms.com